

AEIT – SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA

Guida per la configurazione del client MS OUTLOOK

Indice

Parametri base

- Parametri base del server mail.aeit.it pag. 2

1. Outlook 2010

- Creazione di un nuovo account pag. 3
- Modifica di un account esistente pag. 10

2. Outlook 2007

- Creazione di un nuovo account pag. 16
- Modifica di un account esistente pag. 23

3. Outlook 2003

- Creazione di un nuovo account pag. 29
- Modifica di un account esistente pag. 36

NOTA: Questa guida è stata desunta dai siti web di vari ISP che forniscono informazioni sulla configurazione del client Outlook. Non ho modo di verificare che essa non contenga errori ed omissioni in quanto non dispongo delle molte versioni di Outlook che sono in circolazione...

Ho inteso esclusivamente fornire un supporto a chi intendesse ancora utilizzare Outlook anziché il client consigliato "Thunderbird" e non mi ritengo responsabile per eventuali inesattezze che dovessero palesarsi:

gli unici dati certi sono quelli riportati a pag. 2!

Parametri base per la configurazione

Posta in arrivo:

nome del server POP3: mail.aeit.it

porta 995

impostazioni di sicurezza

connessione usa SSL per la connessione

autenticazione password normale

Posta in uscita:

nome del server SMTP: mail.aeit.it

porta 465

impostazioni di sicurezza


connessione usa SSL per la connessione

autenticazione password normale

MICROSOFT OUTLOOK 2010

CREAZIONE DI UN NUOVO ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA

1. Aprire Outlook
2. Selezionare dal menu **File** la voce **Informazioni**
3. Fare clic su **“Aggiungi account”**



4. Selezionare la voce **“Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi”** poi fare clic sul pulsante **“Avanti”**

Aggiunta nuovo account

Configurazione automatica account
Connettersi ad altri tipi di server.

Account di posta elettronica

Nome:
Esempio: Alice Ciccu

Indirizzo di posta elettronica:
Esempio: ciccu@contoso.com

Password:
Conferma password:
Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.

SMS

Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

< Indietro **Avanti >** Annulla

5. Selezionare **“Posta elettronica internet”** poi fare clic sul pulsante **“Avanti”**

Aggiunta nuovo account

Scegliere il servizio

Posta elettronica Internet
Connetti al server POP o IMAP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

Microsoft Exchange o servizio compatibile
Connetti e accedi ai messaggi di posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.

SMS
Connetti a un servizio di messaggistica per dispositivi mobili.

< Indietro **Avanti >** Annulla

6. Inserire tutti i dati necessari alla configurazione dell'account di posta:

- Informazioni utente
- Nome: **AEIT – N. Cognome**
- Indirizzo posta elettronica: **mia_email@aeit.it**
- Informazioni server
- Tipo account: **POP3**
- Server posta in arrivo: **mail.aeit.it**
- Server posta in uscita (SMTP): **mail.aeit.it**
- Informazioni accesso
- Nome utente : **mio_utente@aeit.it**
- Password: **mia_password**

Cambia account

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome: AEIT - N. Cognome

Indirizzo posta elettronica: mia_email@aeit.it

Informazioni server

Tipo account: POP3

Server posta in arrivo: mail.aeit.it

Server posta in uscita (SMTP): mail.aeit.it

Informazioni accesso

Nome utente: mio_utente@aeit.it

Password: [masked]

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account ...

Prova impostazioni account facendo clic su Avanti


Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

7. Fare clic su **“Altre impostazioni”**

8. Selezionare la voce “**Generale**”


- Nella casella Account di posta scrivere il nome con cui si vuole indicare questo account per poi selezionarlo dalla lista dei propri account: “Personale”, oppure “Presidenza”, “Soci”, ecc.
-
- Nella casella “Organizzazione” scrivere “AEIT – Ufficio centrale” oppure “AEIT – Presidenza”, “... Ufficio Soci”, ... secondo il caso
-
- Nella casella Indirizzo risposte indicare l'indirizzo a cui devono essere inviate eventuali risposte alle email inviate da questo account



NON FARE CLIC SU “OK” !!!

9. Selezionare la voce “**Server della posta in uscita**”

10. Selezionare le voci:
“Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione”
e
“Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo”




NON FARE CLIC SU “OK” !!!

11. Selezionare la voce “Impostazioni avanzate”

12. Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti

- Server posta in arrivo (POP3) : **995**
- **Mettere spunta a:** Il server richiede una connessione crittografata (SSL)
-
- Server posta in uscita (SMTP): **465**
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: **SSL**
-
- **Impostare timeout a 1 minuto**
- **Mettere spunta a:** Lascia una copia sul server
- **Mettere spunta a:** Rimuovi dal server dopo ...
- **Impostare il ritardo a 14 giorni**
(se la Vostra casella dovesse tende a riempirsi impostare un ritardo minore)



13. Ora fare click su "OK"

14. Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su **“Prova impostazioni account ...”** e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su **“Avanti”**
- **se verifica fallisce fare clic su “Indietro” e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti**

Cambia account

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Tipo account:

Server posta in arrivo:

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account


Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account facendo clic su Avanti


Dopo aver fatto clic su **“Avanti”** la procedura si conclude con una ulteriore prova di invio: aprire la casella “posta in ingresso” e verificare se la e-mail è arrivata; per ulteriore sicurezza provare ad inviare una altra e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.

MODIFICA / CONTROLLO DELL'ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA


1. Aprire Outlook
2. Selezionare dal menu **File** la voce **Informazioni**



3. Selezionare **"Impostazioni account"** e effettuare un click sul menu che appare



4. Nella finestra successiva **selezionare l'account** che si vuole modificare e cliccare su **“Cambia”**



5. **Controllare che le voci riportate siano simili a quelle seguenti:**

- Informazioni utente
 - Nome: **AEIT – N. Cognome**
 - Indirizzo posta elettronica: **mia_email@aeit.it**
- Informazioni server
 - Tipo account: **POP3**
 - Server posta in arrivo: **mail.aeit.it**
 - Server posta in uscita (SMTP): **mail.aeit.it**
- Informazioni accesso
 - Nome utente : **mio_utente@aeit.it**
 - Password: **mia_password**

Cambia account

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome: AEIT - N. Cognome

Indirizzo posta elettronica: mia_email@aeit.it

Informazioni server

Tipo account: POP3

Server posta in arrivo: mail.aeit.it

Server posta in uscita (SMTP): mail.aeit.it

Informazioni accesso

Nome utente: mio_utente@aeit.it

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. E necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account ...


Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

6. Fare clic su **“Altre impostazioni”**

7. Selezionare la voce **“Server della posta in uscita”**
8. Selezionare le voci:
“Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione”
e
“Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo”




NON FARE CLIC SU “OK” !!!

9. Selezionare la voce **“Impostazioni avanzate”**

10. Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti

- Server posta in arrivo (POP3) : **995**
- **Mettere spunta a:** Il server richiede una connessione crittografata (SSL)
- Server posta in uscita (SMTP): **465**
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: **SSL**
- **Impostare timeout a 1 minuto**
- **Mettere spunta a:** Lascia una copia sul server
- **Mettere spunta a:** Rimuovi dal server dopo ...
- **Impostare il ritardo a 14 giorni**
(se la Vostra casella dovesse tendere a riempirsi impostare un ritardo minore)



11. Ora fare click su "OK"

12. Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su “**Prova impostazioni account ...**” e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su “**Avanti**”
- se verifica fallisce fare clic su “**Indietro**” e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti

The screenshot shows a window titled "Cambia account" with a close button in the top right corner. The main heading is "Impostazioni posta elettronica Internet" with a sub-note: "Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica." A mouse cursor is visible in the top right.

The window is divided into two main sections:

- Informazioni utente:**
 - Nome:
 - Indirizzo posta elettronica:
- Informazioni server:**
 - Tipo account:
 - Server posta in arrivo:
 - Server posta in uscita (SMTP):
- Informazioni accesso:**
 - Nome utente:
 - Password:
 - Memorizza password
 - Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

On the right side, there is a section titled "Prova impostazioni account" with the text: "Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete." Below this text is a button labeled "Prova impostazioni account ..." with a red arrow pointing to it labeled "1". Underneath the button is a checked checkbox: "Prova impostazioni account facendo clic su Avanti".


At the bottom right, there is a button labeled "Altre impostazioni ...". Below it, there are three navigation buttons: "< Indietro", "Avanti >" (highlighted with a red arrow labeled "2"), and "Annulla".

Dopo aver fatto clic su “**Avanti**” la procedura si conclude con una ulteriore prova di invio: aprire la casella “posta in ingresso” e verificare se la e-mail è arrivata; per ulteriore sicurezza provare ad inviare una altra e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.


MICROSOFT OUTLOOK 2007

CREAZIONE DI UN NUOVO ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA

1. Aprire Outlook
2. Selezionare dal menu **Strumenti** la voce **Impostazioni account**



3. Nella finestra che si apre selezionare “Posta elettronica” e fare clic su “Nuovo”



4. Inserire tutti i dati necessari alla configurazione dell'account di posta:

- Informazioni utente
 - Nome: **AEIT – N. Cognome**
 - Indirizzo posta elettronica: **mia_email@aeit.it**
- Informazioni server
 - Tipo account: **POP3**
 - Server posta in arrivo: **mail.aeit.it**
 - Server posta in uscita (SMTP): **mail.aeit.it**
- Informazioni accesso
 - Nome utente : **mio_utente@aeit.it**
 - Password: **mia_password**

Modifica account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome: AEIT - N. Cognome

Indirizzo posta elettronica: mia_email@aeit.it

Informazioni server

Tipo account: POP3

Server posta in arrivo: mail.aeit.it

Server posta in uscita (SMTP): mail.aeit.it

Informazioni accesso

Nome utente: mio_utente@aeit.it

Password: *****

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.


Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...

5. Fare clic su “**Altre impostazioni**”

6. Selezionare la voce “**Generale**”

- Nella casella Account di posta scrivere il nome con cui si vuole indicare questo account per poi selezionarlo dalla lista dei propri account: “Personale”, oppure “Presidenza”, “Soci”, ecc.
-
- Nella casella “Organizzazione” scrivere “AEIT – Ufficio centrale” oppure “AEIT – Presidenza”, “... Ufficio Soci”, ... secondo il caso
-
- Nella casella Indirizzo risposte indicare l'indirizzo a cui devono essere inviate eventuali risposte alle email inviate da questo account




NON FARE CLIC SU “OK” !!!

7. Selezionare la voce “**Server della posta in uscita**”

8. Selezionare le voci:

- **“Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione”**
- e
- **“Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo”**




NON FARE CLIC SU “OK” !!!

9. Selezionare la voce **“Impostazioni avanzate”**

10. Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti

- Server posta in arrivo (POP3) : **995**
- **Mettere spunta a:** Il server richiede una connessione crittografata (SSL)
- Server posta in uscita (SMTP): **465**
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: **SSL**
- **Impostare timeout a 1 minuto**
- **Mettere spunta a:** Lascia una copia sul server
- **Mettere spunta a:** Rimuovi dal server dopo ...
- **Impostare il ritardo a 14 giorni**
(se la Vostra casella dovesse tendere a riempirsi impostare un ritardo minore)



11. Ora fare click su "OK"

12. Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su “**Prova impostazioni account ...**” e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su “**Avanti**”
- se verifica fallisce fare clic su “**Indietro**” e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti

Modifica account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Tipo account:

Server posta in arrivo:

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.


1

Dopo aver fatto clic su “**Avanti**” la procedura si conclude con una ulteriore prova di invio: aprire la casella “posta in ingresso” e verificare se la e-mail è arrivata; per ulteriore sicurezza provare ad inviare una altra e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.

MICROSOFT OUTLOOK 2007

MODIFICA DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA


1. Aprire Outlook
2. Selezionare dal menu **Strumenti** la voce **Impostazioni account**



3. Nella finestra che si apre selezionare **"Posta elettronica"**

4. Selezionare l'account da modificare

5. Fare clic su **“Cambia”**



6. Verificare che i dati necessari alla configurazione dell'account di posta siano corretti:

- Informazioni utente
 - Nome: **AEIT – N. Cognome**
 - Indirizzo posta elettronica: **mia_email@aeit.it**
- Informazioni server
 - Tipo account: **POP3**
 - Server posta in arrivo: **mail.aeit.it**
 - Server posta in uscita (SMTP): **mail.aeit.it**
- Informazioni accesso
 - Nome utente : **mio_utente@aeit.it**
 - Password: **mia_password**

Modifica account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome: AEIT - N. Cognome

Indirizzo posta elettronica: mia_email@aeit.it

Informazioni server

Tipo account: POP3

Server posta in arrivo: mail.aeit.it

Server posta in uscita (SMTP): mail.aeit.it

Informazioni accesso

Nome utente: mio_utente@aeit.it

Password: *****

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account


Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...

7. Fare clic su **“Altre impostazioni”**

8. Selezionare la voce “**Server della posta in uscita**”
9. Selezionare le voci:
 - “**Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione**”
 - e
 - “**Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo**”




NON FARE CLIC SU “OK” !!!

10. Selezionare la voce “**Impostazioni avanzate**”

11. Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti


- Server posta in arrivo (POP3) : **995**
- **Mettere spunta a:** Il server richiede una connessione crittografata (SSL)
- Server posta in uscita (SMTP): **465**
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: **SSL**
- **Impostare timeout a 1 minuto**
- **Mettere spunta a:** Lascia una copia sul server
- **Mettere spunta a:** Rimuovi dal server dopo ...
- **Impostare il ritardo a 14 giorni**
(se la Vostra casella dovesse tendere a riempirsi impostare un ritardo minore)



12. Ora fare click su "OK"

13. Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su “**Prova impostazioni account ...**” e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su “**Avanti**”
- se verifica fallisce fare clic su “**Indietro**” e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti



Modifica account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Tipo account:

Server posta in arrivo:

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.


1

Dopo aver fatto clic su “**Avanti**” la procedura si conclude con una ulteriore prova di invio: aprire la casella “posta in ingresso” e verificare se la e-mail è arrivata; per ulteriore sicurezza provare ad inviare una altra e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.


MICROSOFT OUTLOOK 2003

CREAZIONE DI UN NUOVO ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA

1. Aprire Outlook
2. Selezionare dal menu **Strumenti** la voce **Account di posta elettronica**




3. Nella finestra che si apre selezionare **“Aggiungi un nuovo account di posta elettronica”**



4. poi fare clic su **“Avanti”**

5. Nella finestra che si apre selezionare **"POP3"**



6. poi fare clic su **"Avanti"**

7. Inserire tutti i dati necessari alla configurazione dell'account di posta:

- Informazioni utente
 - Nome: **AEIT – N. Cognome**
 - Indirizzo posta elettronica: **mia_email@aeit.it**
- Informazioni server
 - Server posta in arrivo (POP3) **mail.aeit.it**
 - Server posta in uscita (SMTP): **mail.aeit.it**
- Informazioni accesso
 - Nome utente : **mio_utente@aeit.it**
 - Password: **mia_password**

Account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente	Informazioni server
Nome: AEIT - N. Cognome	Server posta in arrivo (POP3): mail.aeit.it
Indirizzo posta elettronica: mia_email@aeit.it	Server posta in uscita (SMTP): mail.aeit.it

Informazioni accesso

Nome utente: mio_utente@aeit.it
 Password: *****
 Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni
Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. E' necessaria la connessione di rete

Prova impostazioni account


Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

8. Fare clic su **“Altre impostazioni”**

9. Selezionare la voce **“Generale”**

- Nella casella Account di posta scrivere il nome con cui si vuole indicare questo account per poi selezionarlo dalla lista dei propri account: “Personale”, oppure “Presidenza”, “Soci”, ecc.
- Nella casella “Organizzazione” scrivere “AEIT – Ufficio centrale” oppure “AEIT – Presidenza”, “... Ufficio Soci”, ... secondo il caso
- Nella casella Indirizzo risposte indicare l'indirizzo a cui devono essere inviate eventuali risposte alle email inviate da questo account



NON FARE CLIC SU “OK” !!!

10. Selezionare la voce **“Server della posta in uscita”**

11. Selezionare le voci:

- “Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione”
- e
- “Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo”




NON FARE CLIC SU OK !!!

12. Selezionare la voce “**Impostazioni avanzate**”

13. Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti

- Server posta in arrivo (POP3) : **995**
- **Mettere spunta a:** Il server richiede una connessione crittografata (SSL)
- Server posta in uscita (SMTP): **465**
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: **SSL**
- **Impostare timeout a 1 minuto**
- **Mettere spunta a:** Lascia una copia sul server
- **Mettere spunta a:** Rimuovi dal server dopo ...
- **Impostare il ritardo a 14 giorni**
(se la Vostra casella dovesse tendere a riempirsi impostare un ritardo minore)



14. Ora fare click su "OK"

15. Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su “**Prova impostazioni account ...**” e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su “**Avanti**”
- **se verifica fallisce fare clic su “Indietro” e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti**

Account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Server posta in arrivo (POP3):

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni
Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. E' necessaria la connessione di rete

< Indietro


Dopo aver fatto clic su “**Avanti**” la procedura si conclude.

Selezionare l'account appena creato e provare ad inviare una e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.


MICROSOFT OUTLOOK 2003

MODIFICA DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA

1. Aprire Outlook
2. Selezionare dal menu **Strumenti** la voce **Account di posta elettronica**




3. Nella finestra che si apre selezionare **“Visualizza o cambia gli account di posta elettronica esistenti”**



4. poi fare clic su **“Avanti”**

5. Nella finestra che si apre selezionare l'account che si desidera modificare e fare clic su **"Cambia..."**



6. Inserire tutti i dati necessari alla configurazione dell'account di posta:

- Informazioni utente
 - Nome: **AEIT – N. Cognome**
 - Indirizzo posta elettronica: **mia_email@aeit.it**
- Informazioni server
 - Server posta in arrivo (POP3) **mail.aeit.it**
 - Server posta in uscita (SMTP): **mail.aeit.it**
- Informazioni accesso
 - Nome utente : **mio_utente@aeit.it**
 - Password: **mia_password**

Account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente	Informazioni server
Nome: AEIT - N. Cognome	Server posta in arrivo (POP3): mail.aeit.it
Indirizzo posta elettronica: mia_email@aeit.it	Server posta in uscita (SMTP): mail.aeit.it

Informazioni accesso

Nome utente: mio_utente@aeit.it

Password: *****

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni
Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. E' necessaria la connessione di rete

Prova impostazioni account

Altre impostazioni ...


< Indietro Avanti > Annulla

7. Fare clic su “**Altre impostazioni**”

8. Selezionare la voce “**Server della posta in uscita**”

9. Selezionare le voci:

“Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione”
e
“Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo”




NON FARE CLIC SU OK !!!

10. Selezionare la voce **“Impostazioni avanzate”**

11. Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti

- Server posta in arrivo (POP3) : **995**
- **Mettere spunta a:** Il server richiede una connessione crittografata (SSL)
- Server posta in uscita (SMTP): **465**
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: **SSL**
- **Impostare timeout a 1 minuto**
- **Mettere spunta a:** Lascia una copia sul server
- **Mettere spunta a:** Rimuovi dal server dopo ...
- **Impostare il ritardo a 14 giorni**
(se la Vostra casella dovesse tendere a riempirsi impostare un ritardo minore)



12. Ora fare click su "OK"

13. Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su “**Prova impostazioni account ...**” e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su “**Avanti**”
- **se verifica fallisce fare clic su “Indietro” e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti**

Account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Server posta in arrivo (POP3):

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni
Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. E' necessaria la connessione di rete

< Indietro

Dopo aver fatto clic su “**Avanti**” la procedura si conclude.

Selezionare l'account appena creato e provare ad inviare una e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.