AEIT – SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA

Guida per la configurazione del client MS OUTLOOK

Indice

Parametri base

•	
1. Outlook 2010	
 Creazione di un nuovo account pa Modifica di un account esistente pa 	ag. 3 ag. 10
2. Outlook 2007	
 Creazione di un nuovo account pa Modifica di un account esistente pa 	ag. 16 ag. 23
3. Outlook 2003	

Creazione di un nuovo account pag. 29
Modifica di un account esistente pag. 36

NOTA: Questa guida è stata desunta dai siti web di vari ISP che forniscono informazioni sulla configurazione del client Outlook. Non ho modo di verificare che essa non contenga errori ed omissioni in quanto non dispongo delle molte versioni di Outlook che sono in circolazione...

Ho inteso esclusivamente fornire un supporto a chi intendesse ancora utilizzare Outlook anziché il client consigliato "Thunderbird" e non mi ritengo responsabile per eventuali inesattezze che dovessero palesarsi:

gli unici dati certi sono quelli riportati a pag. 2!

Stefano Pirani

Parametri base per la configurazione

Posta in arrivo:

nome del server IMAP:	mail.aeit.it
porta	993
impostazioni di sicurezz	a
connessione	usa SSL per la connessione
autenticazione	password normale

Posta in uscita:

nome del	server	SMTP:	mail.aeit.it
----------	--------	-------	--------------

porta 465

impostazioni di sicurezza

- connessione usa SSL per la connessione
- autenticazione password normale

MICROSOFT OUTLOOK 2010

CREAZIONE DI UN NUOVO ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA

- 1. Aprire Outlook
- 2. Selezionare dal menu File la voce Informazioni
- 3. Fare clic su "Aggiungi account"



4. Selezionare la voce "Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi" poi fare clic sul pulsante "Avanti"

🔾 Account di posta elettronic	a	r
Nome:	Esempio; Alice Ciccu	
Indirizzo di posta elettronica:	Esempio; ciccu@contoso.com	
Password: Conferma password:		
	Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet,	
○ 5M5		

5. Selezionare "Posta elettronica internet" poi fare clic sul pulsante "Avanti"

Aggiunta nuovo account	×
Scegliere il servizio	×
Onnetti al server POP o IMAP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.	
OMicrosoft Exchange o servizio compatibile	
Connetti e accedi ai messaggi di posta elettronica, ai calendario, ai contatti, ai rax e ai messaggi vocali.	
Connetti a un servizio di messaggistica per dispositivi mobili.	
	
< Indietro Avanti >	Annulla

- 6. Inserire tutti i dati necessari alla configurazione dell'account di posta:
 - Informazioni utente
 - Nome:
 - Indirizzo posta elettronica:
 - Informazioni server
 - Tipo account:
 - Server posta in arrivo
 - Server posta in uscita (SMPT): mail.aeit.it
 - Informazioni accesso
 - Nome utente :
 - Password:

AEIT – N. Cognome mia_email@aeit.it

IMAP mail.aeit.it mail.aeit.it

mio_utente@aeit.it mia_password

Informazioni utente Nome: AEIT - N. Cog mia_email@a Informazioni server Tipo account: Server posta in arrivo: Server posta in uscita (SMTP): mail.aeit.it Informazioni accesso Nome utente: Password: Memorizza pass	ome Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete. Image:
--	---

7. Fare clic su "Altre impostazioni"

- 8. Selezionare la voce "Generale"
- Nella casella Account di posta scrivere il nome con cui si vuole indicare questo account per poi selezionarlo dalla lista dei propri account: "Personale", oppure "Presidenza", "Soci", ecc.
- •
- Nella casella "Organizzazione" scrivere "AEIT Ufficio centrale" oppure "AEIT – Presidenza", "... Ufficio Soci", ... secondo il caso
- •
- Nella casella Indirizzo risposte indicare l'indirizzo a cui devono essere inviate eventuali risposte alle email inviate da questo account

nerale	Server della posta	in uscita	Connessione	Impostazioni avanzate
and die	No. 101 Prove Barres	00,000,001,000	Connessione	Impostazioni avanzati
Account	: di posta			
Di	gitare i Inome da ass	eqnare a	ll'account, ad e	sempio
"le	ivoro" o "Server di N	licrosfot l	vlail"	
	residenze			
1	residenza			
Altre in	formazioni utente			
)	Organizzazione:	AEIT -	Ufficio centrale	8
In	dirizzo Risposte:	mia_en	nail@aeit.it	

NON FARE CLIC SU "OK" !!!

9. Selezionare la voce "Server della posta in uscita"

10. Selezionare le voci:

"Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione" e

"Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo"

Impostazioni postalizttronica Internet
Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate
Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione
💽 Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo
O Accedi con
Nome utente:
Password:
Memorizza password
Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)
🔘 Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi
OK Annulla

NON FARE CLIC SU "OK" !!!

11. Selezionare la voce "Impostazioni avanzate"

12.Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti

- Server posta in arrivo (IMAP) :
- Mettere spunta a: Il server richiede una connessione crittografata (SSL)

993

465

- Server posta in uscita (SMTP):
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL
- Impostare timeout a 1 minuto

•

- Mettere spunta a: Lascia una copia sul server
- Mettere spunta a: Rimuovi dal server dopo ...
- Impostare il ritardo a 14 giorni (se la Vostra casella dovesse tende a riempirsi impostare un ritardo minore)

1	mpostazi	oni posta elettronica In	iternet	- 🕂 🛽 🕹	<
	Generale	Server della posta in uscita	Connessione	Impostazioni avanzate	
	Numeri po	orte server 💦 🔽			
	Server p	oosta in arrivo (IMAP); 993	Valori p	redefiniti	
	🔽 I	l server richiede una connessi	one crittografa	ta (SSL)	
	Server p	oosta in uscita (SMTP): 465			
	Utilia	zzare il tipo di connessione crit	tografata segu	iente: SSL 🔽	
	Timeout s	erver			
	Breve	Lungo 1 r	ninuto		
	Recapito				
	Lasc	ia una copia dei messaggi sul s	server		
		Rimuovi dal server dopo	giorni	the aliania sha"	
		kimuovi dai server dopo relimir	iazione da Pos	sta eliminata	
				4	
				OK Annulla]

13. Ora fare click su "OK"

14.Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su "Prova impostazioni account ..." e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su "Avanti"
- se verifica fallisce fare clic su "Indietro" e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti

ambia account Impostazioni posta elettr	onica Internet	》 米
Tutte le seguenti imposta	zioni sono necessarie per il funzio	namento dell'account di posta elettronica.
Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	AEIT - N. Cognome	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile prouvez l'account accoliando il pulcanto in bacco. È
Indirizzo posta elettronica:	mia_email@aeit.it	necessaria I ssione di rete.
Informazioni server		
Tipo account:	IMAP 💽	Prova impostazioni account
Server posta in arrivo:	mail.aeit.it	Prova impostazioni account facendo clic su Avanti
Server posta in uscita (SMTP)	mail.aeit.it	
Informazioni accesso		
Nome utente:	mio_utente@aeit.it	
Password:	****	
M	lemorizza password	
Richiedi accesso con autenti (SPA)	icazione password di protezione	Altre impostazioni
		< Indietro Avanti > Annulla

Dopo aver fatto clic su "**Avanti**" la procedura si conclude con una ulteriore prova di invio: aprire la casella "posta in ingresso" e verificare se la e-mail è arrivata; per ulteriore sicurezza provare ad inviare una altra e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.

MODIFICA / CONTROLLO DELL'ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA

- 1. Aprire Outlook
- 2. Selezionare dal menu File la voce Informazioni



3. Selezionare "Impostazioni account" e effettuare un click sul menu che appare



4. Nella finestra successiva **selezionare l'account** che si vuole modificare e cliccare su **"Cambia**"

Impostazioni account	×
Account di posta elettronica È possibile aggiungere o rimuovere un account o selezionare un account e modificarne le impostazioni.	
Posta elettronica File di dati Feed RSS Elenchi SharePoint Calendari Internet Calendari pubblicati Rubriche]
Nome Tipo	
email@nomedominio.it POP/SMTP	
Con l'account selezionato i nuovi messaggi vengono recapitati nella posizione seguente: Cambia cartella email@nomedominio.it \Posta in arrivo nel file di dati C:\Documents and Settings\\email@nomedominio.it .pst	
Chiudi)

5. Controllare che le voci riportate siano simili a quelle seguenti:

- Informazioni utente
 - Nome:
 - Indirizzo posta elettronica:

AEIT – N. Cognome mia_email@aeit.it

IMAP

mail.aeit.it

- Informazioni server
 - Tipo account:
 - Server posta in arrivo
 - Server posta in uscita (SMPT): mail.aeit.it
- Informazioni accesso
 - Nome utente :
 - Password:

mio_utente@aeit.it mia_password

Informazioni utente Nome: Indirizzo posta elettronica: Informazioni server Tipo account: Server posta in arrivo: Server posta in uscita (SMTP): Informazioni accesso Nome utente: Password: Memorizza	N. Cognome nail@aeit.it	Prova impostazioni account Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete. Prova impostazioni account Prova impostazioni account facendo clic su Avanti Prova impostazioni account facendo clic su Avanti
---	----------------------------	--

6. Fare clic su "Altre impostazioni"

- 7. Selezionare la voce "Server della posta in uscita"
- 8. Selezionare le voci:

"Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione" e

"Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo"

Impostazioni posta itronica Internet
Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate
 Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo
O Accedi con
Nome utente:
Password:
Memorizza password
Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)
🔘 Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi
OK Annulla

NON FARE CLIC SU "OK" !!!

9. Selezionare la voce "Impostazioni avanzate"

10. Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti

- Server posta in arrivo (IMAP) :
- Mettere spunta a: Il server richiede una connessione crittografata (SSL)

993

465

- Server posta in uscita (SMTP):
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL
- Impostare timeout a 1 minuto
- Mettere spunta a: Lascia una copia sul server
- Mettere spunta a: Rimuovi dal server dopo ...
- Impostare il ritardo a 14 giorni (se la Vostra casella dovesse tende a riempirsi impostare un ritardo minore)

Impostazioni posta elettronica Internet 🚽 🚺
Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate
Numeri porte server
Server posta in arrivo (IMAP): 993 Valori predefiniti
Il server richiede una connessione crittografata (SSL)
Server posta in uscita (SMTP): 465
Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL 💌
Timeout server
Breve 🐢 Lungo 1 minuto
Recapito
Lascia una copia dei messaggi sul server
Rimuovi dal server dopo 14 🗢 giorni
🗌 Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"
OK

11. Ora fare click su "OK"

12. Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su "Prova impostazioni account ..." e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su "Avanti"
- se verifica fallisce fare clic su "Indietro" e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti

Cambia account		
Impostazioni posta elettr Tutte le seguenti imposta:	onica Internet zioni sono necessarie per il funzio	onamento dell'account di posta elettronica.
Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	AEIT - N. Cognome	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile
Indirizzo posta elettronica:	mia_email@aeit.it	provare i account scegliendo il pulsante in basso, E necessaria i ssione di rete.
Informazioni server		
Tipo account:	ІМАР 💽	Prova impostazioni accodine
Server posta in arrivo:	mail.aeit.it	Prova impostazioni account facendo clic su Avanti
Server posta in uscita (SMTP)	mail.aeit.it	
Informazioni accesso		
Nome utente:	mio_utente@aeit.it	
Password:	****	
M	emorizza password	
Richiedi accesso con autenti (SPA)	icazione password di protezione	Altre impostazioni
		< Indietro Avanti > Annulla

Dopo aver fatto clic su "**Avanti**" la procedura si conclude con una ulteriore prova di invio: aprire la casella "posta in ingresso" e verificare se la e-mail è arrivata; per ulteriore sicurezza provare ad inviare una altra e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.

MICROSOFT OUTLOOK 2007

CREAZIONE DI UN NUOVO ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA

- 1. Aprire Outlook
- 2. Selezionare dal menu Strumenti la voce Impostazioni account



3. Nella finestra che si apre selezionare "Posta elettronica" e fare clic su "Nuovo"

a elettronica Nuovo 🔀	File di dati Feed RSS Elenc Correggi 🍲 Cambia	hi SharePoint Calendari Internet Calendari pubblicati Rubriche 👁 Imposta come predefinito 🛛 Rimuovi 🔹 🐥
ome		Tipo
rosoft Eychan	je	Exchange (invia da questo account per impostazione
pmail.libero.	it	POP/SMTP

- 4. Inserire tutti i dati necessari alla configurazione dell'account di posta:
 - Informazioni utente
 - Nome:
 - Indirizzo posta elettronica:
 - Informazioni server
 - Tipo account:
 - Server posta in arrivo
 - Server posta in uscita (SMPT): mail.aeit.it
 - Informazioni accesso
 - Nome utente :
 - Password:

AEIT – N. Cognome mia_email@aeit.it

IMAP mail.aeit.it mail.aeit.it

mio_utente@aeit.it mia_password

Informazioni utente	1	Prova impostazioni account
Nome:	AEIT - N. Cognome	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è
Indirizzo posta elettronica:	mia_email@aeit.it	consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante i basso, È necessaria la connessione di rete.
Informazioni server		Provide interaction in account
Tipo account:	IMAP 🗾	
Server posta in arrivo:	mail.aeit.it	
Server posta in uscita (SMTP):	mail.aeit.it	
Informazioni accesso		
Nome utente:	mio_utente@aeit.it	
Password:	*****	
Nome utente: Password:	mio_utente@aeit.it	

5. Fare clic su "Altre impostazioni"

- 6. Selezionare la voce "Generale"
- Nella casella Account di posta scrivere il nome con cui si vuole indicare questo account per poi selezionarlo dalla lista dei propri account: "Personale", oppure "Presidenza", "Soci", ecc.
- •
- Nella casella "Organizzazione" scrivere "AEIT Ufficio centrale" oppure "AEIT – Presidenza", "... Ufficio Soci", ... secondo il caso
- •
- Nella casella Indirizzo risposte indicare l'indirizzo a cui devono essere inviate eventuali risposte alle email inviate da questo account

Account di posta Digitare i Inome da assegnare all'account, ad esempio "lavoro" o "Server di Microsfot Mail" Presidenza Altre informazioni utente Organizzazione: AEIT - Ufficio centrale Indirizzo Risposte: mia_email@aeit.it	nerale Server della po	osta in uscita	Connessione	Impostazioni avanzate
Presidenza Altre informazioni utente Organizzazione: AEIT - Ufficio centrale Indirizzo Risposte: mia_email@aeit.it	Account di posta Digitare i Inome da "lavoro" o "Server	assegnare a di Microsfot I	ll'account, ad e Mail''	sempio
Attre informazioni utente Organizzazione: AEIT - Ufficio centrale Indirizzo Risposte: mia_email@aeit.it	Presidenza			
Indirizzo Risposte: mia_email@aeit.it	Altre informazioni utenti Organizzazione:	e AEIT -	Ufficio centrale	
	Indirizzo Risposte	: mia_en	nail@aeit.it	1

NON FARE CLIC SU "OK" !!!

7. Selezionare la voce "Server della posta in uscita"

- 8. Selezionare le voci:
 - "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione"
 - е
 - "Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo"

Impostazioni postalizttronica Internet
Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate
Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione
💿 Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo
O Accedi con
Nome utente:
Password:
Memorizza password
Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)
🔘 Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi
OK Annulla

NON FARE CLIC SU "OK" !!!

9. Selezionare la voce "Impostazioni avanzate"

10. Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti

- Server posta in arrivo (IMAP) :
- Mettere spunta a: Il server richiede una connessione crittografata (SSL)

993

- Server posta in uscita (SMTP): 465
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL
- Impostare timeout a 1 minuto
- Mettere spunta a: Lascia una copia sul server
- Mettere spunta a: Rimuovi dal server dopo ...
- Impostare il ritardo a 14 giorni (se la Vostra casella dovesse tende a riempirsi impostare un ritardo minore)

denorate ber rer e	lella posta in uscita C	Connessione	Impostazioni av	vanzate
Numeri porte serve	r			
Server posta in a	rrivo (IMAP): 993	- Valori pre	definiti	
🔽 Il server r	ichiede una connessior	ne crittografata	a (SSL)	
Server posta in u	scita (SMTP): 465			
Utilizzare il tip	o di connessione critto	grafata segue	nte: SSL	-
Timeout cerver		-		
Breve -		outo		
Recapito				
Lascia una co	pia dei messaggi sul se	rver		
Rimuovi d	al server dopo 14	giorni		
Rimuovi d	al server dopo l'elimina	zione da "Post	a eliminata"	

11. Ora fare click su **"OK"**

12. Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su "Prova impostazioni account ..." e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su "Avanti"
- se verifica fallisce fare clic su "Indietro" e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti

Tutte le seguenti impostaz	tioni sono necessarie per il funzionan	nento dell'account di posta elettronica.
Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	AEIT - N. Cognome	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è
Indirizzo posta elettronica:	mia_email@aeit.it	basso. È necessaria la connessione di rete.
Informazioni server		1
Tipo account:	IMAP	Prova impostazioni account
5erver posta in arrivo:	mail.aeit.it	
Server posta in uscita (SMTP):	mail.aeit.it	
Informazioni accesso		
Nome utente:	mio_utente@aeit.it	
Password:	****	
M 🗹	lemorizza password	

Dopo aver fatto clic su "**Avanti**" la procedura si conclude con una ulteriore prova di invio: aprire la casella "posta in ingresso" e verificare se la e-mail è arrivata; per ulteriore sicurezza provare ad inviare una altra e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.

MICROSOFT OUTLOOK 2007

MODIFICA DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA

- 1. Aprire Outlook
- 2. Selezionare dal menu Strumenti la voce Impostazioni account



3. Nella finestra che si apre selezionare "Posta elettronica"

4. Selezionare l'account da modificare

5. Fare clic su "Cambia"

mpostazioni a	iccount	
Account di È possibil	posta elettronica le aggiungere o rimu) overe un account o selezionare un account e modificarne le impostazioni.
1 Posta elettroni	ca File di dati 3	d RSS Elenchi SharePoint Calendari Internet Calendari pubblicati Rubriche
Muovo	🔆 Correggi	🚰 Cambia 🛇 Imposta come predefinito 🗙 Rimuovi 🔹 🖶
Nome	2	Tipo
Inonmail.lih	ero.it	POP/SMTP
Con l'account o	di posta elettronica s	elezionato i nuovi messaggi vengono recapitati nella posizione seguente:
Cambia carte	ella Cassetta po nel file di dati	stale C:\Documents and Settings\

- 6. Verificare che i dati necessari alla configurazione dell'account di posta siano corretti:
 - Informazioni utente
 - Nome:
 - Indirizzo posta elettronica:
 - Informazioni server
 - Tipo account:
 - Server posta in arrivo
 - Server posta in uscita (SMPT): mail.aeit.it
 - Informazioni accesso
 - Nome utente :
 - Password:

AEIT – N. Cognome mia_email@aeit.it

POP3 mail.aeit.it mail.aeit.it

mio_utente@aeit.it mia_password

Informazioni utopto	1	Decus impact stioni scroupt
Nome:	AEIT - N. Cognome	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante ir basso. È peressaria la connessione di rete.
Informazioni server		Prova impostazioni account
Server posta in arrivo:	mail.aeit.it	
Server posta in uscita (SMTP):	mail.aeit.it	
Informazioni accesso		
Nome utente:	mio_utente@aeit.it	
Password:	*****	
	lemorizza password	2

7. Fare clic su "Altre impostazioni"

- 8. Selezionare la voce "Server della posta in uscita"
- 9. Selezionare le voci:
 - "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione"
 - е
 - "Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo"

Impostazioni posta <mark>n</mark> izttronica Internet
Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate
Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione
Otilizza le stesse impostazioni dei server della posta in arrivo Accedi con
Nome utente:
Password:
Memorizza password Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)
Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi
OK Annulla

NON FARE CLIC SU "OK" !!!

10. Selezionare la voce "Impostazioni avanzate"

11. Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti

- Server posta in arrivo (IMAP) :
- Mettere spunta a: Il server richiede una connessione crittografata (SSL)

993

- Server posta in uscita (SMTP): 465
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL
- Impostare timeout a 1 minuto
- Mettere spunta a: Lascia una copia sul server
- Mettere spunta a: Rimuovi dal server dopo ...
- Impostare il ritardo a 14 giorni (se la Vostra casella dovesse tende a riempirsi impostare un ritardo minore)

Generale Server della posta in uscita	Connessione	Impostazioni	avanzate
Numeri porte server Server posta in arrivo (IMAP): 993 Il server richiede una connessi Server posta in uscita (SMTP): 465 Utilizzare il tipo di connessione crit	Valori pi one crittografa	redefiniti ata (SSL) iente: SSL	-
Timeout server Breve "/ Lungo 1 m Recapito Zascia una copia dei messaggi sul f Reimuovi dal server dopo 12	ninuto server	1	
n Rimuovi dal server dopo l'elimir	nazione da "Po	sta eliminata"	

12. Ora fare click su "OK"

13. Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su "Prova impostazioni account ..." e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su "Avanti"
- se verifica fallisce fare clic su "Indietro" e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti

Tutte le seguenti impostaz	ioni sono necessarie per il funzionar	iento dell'account di posta elettronica.
Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	AEIT - N. Cognome	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è considiabile provare l'account scediendo il pulsante in
Indirizzo posta elettronica:	mia_email@aeit.it	basso. È necessaria la connessione di rete.
Informazioni server		
Tipo account:	IMAP 💌	Prova impostazioni account
Server posta in arrivo:	mail.aeit.it	
Server posta in uscita (SMTP):	mail.aeit.it	
Informazioni accesso		
Nome utente:	mio_utente@aeit.it	
Password:	****	
M 🟹	emorizza password	
M	emorizza password cazione password di protezione	

Dopo aver fatto clic su "**Avanti**" la procedura si conclude con una ulteriore prova di invio: aprire la casella "posta in ingresso" e verificare se la e-mail è arrivata; per ulteriore sicurezza provare ad inviare una altra e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.

MICROSOFT OUTLOOK 2003

CREAZIONE DI UN NUOVO ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA

- 1. Aprire Outlook
- 2. Selezionare dal menu Strumenti la voce Account di posta elettronica



3. Nella finestra che si apre selezionare "Aggiungi un nuovo account di posta elettronica"

Account di posta elettronica		×
	Questa procedura guidata consente di impostare e modificare gli account di posta elettronica e gli elenchi in linea utilizzati da Outlook.	
	Posta elettronica	
	 Visualizza o cambia gli account di posta elettronica esistenti Elenco in linea 	
	 Aggiungi un nuovo elenco in linea o rubrica Visualizza o cambia gli elenchi in linea o le rubriche esistenti 	
	< Indietro Avanti > Chiudi	

4. poi fare clic su "Avanti"

5. Nella finestra che si apre selezionare "IMAP"

Account di posta elettronica	X
Tipo di server È possibile scegliere il tipo di server da utilizzare con il nuovo account di posta elettronica.	21V
Microsoft Exchange Server	
Connessione a un server di Exchange per il download dei messaggi, l'accesso alle cartelle pubbliche e la condivisione dei documenti.	
O POP3	
Connessione a un server di posta elettronica POP3 per il download dei messaggi.	
() IMAP	
Connessione a un server di posta elettronica IMAP per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.	
Онттр	
Connessione a un server di posta elettronica basato sul Web, quale Hotmail, per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.	
🔿 Altri tipi di server	
Connessione a un altro tipo di server di posta elettronica Microsoft o di altri produttori.	
< Indietro Avanti > Annull	3

6. poi fare clic su "Avanti"

- 7. Inserire tutti i dati necessari alla configurazione dell'account di posta:
 - Informazioni utente
 - Nome:
 - Indirizzo posta elettronica:
 m

AEIT – N. Cognome mia_email@aeit.it

- Informazioni server
 - Server posta in arrivo (IMAP) mail.aeit.it
 - Server posta in uscita (SMPT): mail.aeit.it
- Informazioni accesso
 - Nome utente :
 - Password:

mio_utente@aeit.it mia_password

(nformazioni i	utente	Informazioni server	
Nome:	AEIT - N. Cognome	Server posta in arrivo (IMAP):	mail.aeit.it
Indirizzo posta elettronica:	mia_email@aeit.it	Server posta in uscita (SMTP):	mail.aeit.it
Informazioni (Nome utente:	accesso mio_utente@aeit.it	Prova immpostazioni Dopo aver immesso le informa	azioni richieste, è
Password:	***	consigliabile provare l'account	t scegliendo il pulsante in
	Memorizza password	Prova impostazioni accour	nt
Accedi con a di protezione	utenticazione password : (SPA)		

8. Fare clic su "Altre impostazioni"

- 9. Selezionare la voce "Generale"
- Nella casella Account di posta scrivere il nome con cui si vuole indicare questo account per poi selezionarlo dalla lista dei propri account: "Personale", oppure "Presidenza", "Soci", ecc.
- Nella casella "Organizzazione" scrivere "AEIT Ufficio centrale" oppure "AEIT – Presidenza", "... Ufficio Soci", ... secondo il caso
- Nella casella Indirizzo risposte indicare l'indirizzo a cui devono essere inviate eventuali risposte alle email inviate da questo account

Account di posta Digitare i Inome da assegnare all'account, ad esempio "lavoro" o "Server di Microsfot Mail" Presidenza Altre informazioni utente Organizzazione: AEIT - Ufficio centrale Indirizzo Risposte: mia_email@aeit.tt				
Account di posta Digitare i Inome da assegnare all'account, ad esempio "lavoro" o "Server di Microsfot Mail" Presidenza Altre informazioni utente Organizzazione: AEIT - Ufficio centrale Indirizzo Risposte: mia_email@aeit.it	nerale Server della posta i	in uscita	Connessione	Impostazioni avanzate
Presidenza Altre informazioni utente Organizzazione: AEIT - Ufficio centrale Indirizzo Risposte: mia_email@aeit.it	Account di posta Digitare i Inome da ass "lavoro" o "Server di M	egnare a licrosfot l	ll'account, ad e: Mail''	sempio
Altre informazioni utente Organizzazione: AEIT - Ufficio centrale Indirizzo Risposte: mia_email@aeit.tt	Presidenza			
	Altre informazioni utente Organizzazione: Indirizzo Risposte:	AEIT -	Ufficio centrale nail@aeit.it	
	indinzzo rusposte.		inite and the second	

NON FARE CLIC SU "OK" !!!

10.Selezionare la voce "Server della posta in uscita"

11.Selezionare le voci:

"Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione" e

"Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo"

Impostazi	ioni posta elettroi	nica Internet		×
Generale	Server della posta in	uscita Connession	e Impostazioni avanzate	
Il ser	ver della posta in uscit	a (SMTP) richiede l'a	utenticazione	
	cedi con	zionii dei server deila	i posta in arrivo	
N	ome utente:			
Pa	assword:			
	Mei Mei	norizza password		
	Accedi con autentica	zione password di pr	otezione (SPA)	
		(OK Annulla	

NON FARE CLIC SU OK !!!

12.Selezionare la voce "Impostazioni avanzate"

13. Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti

- Server posta in arrivo (IMAP) :
- Mettere spunta a: Il server richiede una connessione crittografata (SSL)

993

- Server posta in uscita (SMTP): 465
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL
- Impostare timeout a 1 minuto
- Mettere spunta a: Lascia una copia sul server
- Mettere spunta a: Rimuovi dal server dopo ...
- Impostare il ritardo a 14 giorni (se la Vostra casella dovesse tende a riempirsi impostare un ritardo minore)

- 1	1 - 1 0		· · [Impectazioni superato	1
Generale	Server della po	sta in uscita Coni	nessione	Impostazioni avanzate	I
Numeri p	orte server				
Server	posta in arrivo (1	MAP): 993	Valori p	redefiniti	
	Il server richiede	una connessione d	rittografa	ata (SSL)	
Server	posta in uscita (S	MTP): 465	-		
1.0.4			6.1		
UCII	zzare II tipo di cor	nnessione crittogra	rata segu		
Timeout :	server				
Breve		Lungo 1 minuto	D		
Recapito					
🖌 Las	cia una copia dei (messaggi sul serve	r		
	Rimuovi dal serv	/er dopo 14	giorni		
Г	Rimuovi dal servi	er dono l'eliminazior	ne da "Po	sta eliminata"	
	13111221122122133	er webe i enninneerer			

14. Ora fare click su "OK"

15.Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su "Prova impostazioni account ..." e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su "Avanti"
- se verifica fallisce fare clic su "Indietro" e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti

Informazioni (utente	Informazioni server	
Nome:	AEIT - N. Cognome	Server posta in arrivo (IMAP):	mail.aeit.it
Indirizzo posta	mia_email@aeit.it	Server posta in uscita (SMTP):	mail.aeit.it
Password:	******** Memorizza password	basso. E' necessaria la conne	ssione di rete
Accedi con au di protezione	utenticazione password (SPA)		

Dopo aver fatto clic su "Avanti" la procedura si conclude.

Selezionare l'account appena creato e provare ad inviare una e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.

MICROSOFT OUTLOOK 2003

MODIFICA DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA

- 1. Aprire Outlook
- 2. Selezionare dal menu Strumenti la voce Account di posta elettronica



Nella finestra che si apre selezionare
 "Visualizza o cambia gli account di posta elettronica esistenti"

Account di posta elettronica		×
	Questa procedura guidata consente di impostare e modificare gli account di posta elettronica e gli elenchi in linea utilizzati da Outlook.	
	Posta elettronica	
	🔿 Aggiungi un nuovo account di posta elettronica	
	Visualizza o cambia gli account di posta elettronica esistenti]
	Elenco in linea	
	 Aggiungi un nuovo elenco in linea o rubrica Visualizza o cambia gli elenchi in linea o le rubriche esistenti 	
in the second se	< Indietro Avanti > Chiud	

4. poi fare clic su "Avanti"

5. Nella finestra che si apre selezionare l'account che si desidera modificare e fare clic su "Cambia..."

Nome	Tipo	Cambia
Presidenza	POP3/SMTP	Aggiungi
		Rimuovi
		Imposta come predefinito
		Sposta su
		Sposta giù
ecapita i nuovi messag; Tassetta postale	ji nella posizione seguente:	Sposta giù

- 6. Inserire tutti i dati necessari alla configurazione dell'account di posta:
 - Informazioni utente
 - Nome:
 - Indirizzo posta elettronica:

AEIT – N. Cognome mia_email@aeit.it

- Informazioni server
 - Server posta in arrivo (IMAP) mail.aeit.it
 - Server posta in uscita (SMPT): mail.aeit.it
- Informazioni accesso
 - Nome utente :
 - Password:

mio_utente@aeit.it mia_password

Informazioni	utente	Informazioni server	
Nome:	AEIT - N. Cognome	Server posta in arrivo (IMAP):	mail.aeit.it
Indirizzo posta elettronica:	mia_email@aeit.it	Server posta in uscita (SMTP):	mail.aeit.it
Informazioni a	accesso	Prova immpostazioni	
Nome utente:	mio_utente@aeit.it	Dopo aver immesso le informa	izioni richieste, è
Password:	****	consigliabile provare l'account basso. E' necessaria la conne	t scegliendo il pulsante in essione di rete
	Memorizza password	Prova impostazioni accour	nt)
Accedi con a	utenticazione password		

- 7. Fare clic su "Altre impostazioni"
- 8. Selezionare la voce "Server della posta in uscita"

9. Selezionare le voci:

"Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione" e

"Utilizza le stesse impostazioni del server di posta in arrivo"

Impostaz	ioni posta elettronica In	ternet	
Generale	Server della posta in uscita	Connessione	Impostazioni avanzate
Il ser	ver della posta in uscita (SMTF ilizza le stesse impostazioni de	°) richiede l'aut I server della p	enticazione osta in arrivo
O Ac	cedi con		
N	ome utente:		
Pa	assword:		
	Memorizza	password	
	_Accedi con autenticazione pa	issword di prot	ezione (SPA)
			OK Annulla

NON FARE CLIC SU OK !!!

10.Selezionare la voce "Impostazioni avanzate"

11. Controllare che i dati siano uguali a quelli seguenti

- Server posta in arrivo (IMAP) :
- Mettere spunta a: Il server richiede una connessione crittografata (SSL)

993

- Server posta in uscita (SMTP): 465
- Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL
- Impostare timeout a 1 minuto
- Mettere spunta a: Lascia una copia sul server
- Mettere spunta a: Rimuovi dal server dopo ...
- Impostare il ritardo a 14 giorni (se la Vostra casella dovesse tende a riempirsi impostare un ritardo minore)

	initial alatakalan hakin biri		. F		
Generale	Server della pos	ta in uscita 🛛 Conne	ssione	Impostazioni a	avanzate
Numeri po Server	orte server posta in arrivo (IN Il server richiede (posta in uscita (SN		/alori pi tografa	redefiniti ata (SSL)	
Utili Timeout s	izzare il tipo di coni server	hessione crittografa	ta segu	ente: SSL	•
Recapito	cia una copia dei m Rimuovi dal serve Rimuovi dal serve	nessaggi sul server er dopo 14 🚍 r dopo l'eliminazione	giorni da "Po:	sta eliminata"	
			-	1	

12. Ora fare click su "OK"

13.Verificare le impostazioni dell'account

- fare click su "Prova impostazioni account ..." e attendere esito verifica
- se verifica ha successo fare clic su "Avanti"
- se verifica fallisce fare clic su "Indietro" e ripetere la configurazione controllando attentamente i parametri inseriti

Informazioni (utente	Informazioni server		
Nome:	AEIT - N. Cognome	Server posta in arrivo (IMAP):	mail.aeit.it	
Indirizzo posta	mia_email@aeit.it	Server posta in uscita (SMTP):	mail.aeit.it	
Password:	******** Memorizza password	Consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. E' necessaria la connessione di rete		
Accedi con au di protezione	utenticazione password (SPA)			

Dopo aver fatto clic su "Avanti" la procedura si conclude.

Selezionare l'account appena creato e provare ad inviare una e-mail ad un collega per avere la garanzia del funzionamento.